



Nuova versione del software 01.02, DST 10-CA e DST 20-CA

Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di riparazione centralizzato, in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo ci permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

Per migliorare l'uso del tuo utensile, i nostri tecnici ti consigliano di:

Siamo felici di informarla che la sua Tagliamuri è stata aggiornata con l'ultima versione del software 01.02. L'aggiornamento è gratuito e aggiunge caratteristiche che migliorano la sensibilità nella manovrabilità e conduzione della sua tagliamuri.

Le caratteristiche sono le seguenti:

- Movimento di avanzamento regolabile
- Movimento dell'affondo della lama regolabile
- Logo di avanzamento automatico visibile nella modalità di taglio manuale

Hilti si impegna a migliorare la produttività e la facilità d'uso dei propri prodotti. Le nuove funzionalità le permetteranno di far avanzare la sua tagliamuri in modo delicato, quando questo è vantaggioso per l'applicazione.

Il Suo rappresentante di vendita Hilti La supporterà nell'utilizzare le nuove funzionalità nel modo più produttivo.


In caso di domande, non esiti a contattare il suo rappresentante di vendita Hilti.

Team Riparazioni




Vuoi saperne di più..

Come funziona:



1

- In questo display siamo in modalità di regolazione della potenza, che è attualmente impostata al 100%.
- Per passare al controllo della velocità di avanzamento, premere il pulsante a sinistra.




2

- In questo display siamo in fase di controllo della velocità di avanzamento, l'esempio qui è impostato al 60%.
- Riducendo la velocità di avanzamento al di sotto del 20%, si ridurrà anche la potenza del motore.



3

- Per impostare la velocità di avanzamento desiderata utilizzare la manopola.



4

- **Premere di nuovo il pulsante a sinistra per tornare alla modalità di gestione della potenza**

